





قَالُوا سُبْحَانكُ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِلَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ



سورة البقرة ﴿٣٢﴾



شكر و إهداء

أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في هذا الكتيب راجيا من المولى تعالى أن يجعله في ميزان الحسنات إن شاء الله يجعله في ميزان الحسنات إن شاء الله كما أهدي هذا الكتاب إلى الوالدين حفظهما الله وإلى مجتمع لينوكس العربي وإلى كل فرد فيهم بالأخص أخي فتحي delphiexile وأخي سيف Abaza

مقدمة

نظر لكثرة الأسئلة التي تدور حول النواة قررة كتابة هذا الكتيب البسيط الذي يشرح كيف تعمل النواة وإلى ماذالك من الأمور الخاص بها حيث أنني تطرقت إلى الأتي:

```
1 - تعریف النواة
2 - کیف تعمل
1.2 - أنواعها
2.2 - کیف تتعامل مع العتاد
3 - ترقیة النواة
6 - ترقیة النواة
1.3 - معرفة إصدار نواتك والإصدارات المتاحة
3.5 - الترقیة بواسطة مدیر الحزم
3.6 - الترقیة من سطر الأوامر
3.7 - عمل كونفیج للنواة
3.8 - بناء النواة
3.3 - بناء النواة
3.3 - تثبیت النواة
3.3 - التثبیت بالطریقة الاتوماتیكیة
3.3 - الترقیة بإستعمال باتش للنواة
4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 - 4.3 -
```

أرجو أن يعجبكم الكتيب

1 - تعريف بسيط للنواة:

هل مرة على سمعك كلمة نواة أو Kernel ؟ نعم وهل عرفت ماهو هذا الشيئ الذي يتحدثون عنه ؟ لا إذا تابع معي إن شاء الله تجد ما يفيدك ويشفي غليلك .

هل تتخيل سيارة تعمل بدون بنزين أو محرك طبعا هذا لايجوز وهذا ما ينطبق مع النواة Kernel فهي القلب النابض لنظام التشغيل مهما كان نوع هذا النظام سواء لينكس ماك وندوز BSD أو أي نظام أخر حيث أن Kernel هي التي تتعامل مع العتاد الموجود على الكمبيوتر (HardWare) وتنظم عمله أي تعمل كوسيط بين العتاد يدير مهام الكمبيوتر من إدخال وإخراج وتنظيم الذاكرة والتحكم بالمعالج لكي تقدم لك أحسن خدمة ، المهم من كل هذا نستنج أن النواة هي أساس النظام .

إن موضوع النواة متشعب فلا يوجد شرح وافي لهذه الكلمة وكيف تعمل وكيف يتم التغلب على مشاكلها لذلك تعد من المواضيع المتقدمة حيث أنه لا مجال للخطأ مع النواة فخطأ صغير يكلفك الغالي فقد ينهار النظام بالكامل.

2 - كيف تعمل :


كيف تعمل النواة:

كل شيئ يبدأ من 0 أي عندما تقوم بضغط زر التشغيل تقوم اللوحة الأم بتشغيل البيوس boot strap بها للتحقق من الجهاز أنه بخير ثم يأتي دور برنامج Iloader أو بما يعرف بمحمل الإقلاع هناك عدة أنوع منه مثل الـ ... loader بعد أن دخلنا على محمل الإقلاع سيتعرف للكمبيوتر أين تتواجد النواة ثم يأتي دور النواة لتتعرف على العتاد ووضع Mount للقرص الصلب والإتصال بالإتترنت و تلك الكتابة التي تظهر على الشاشة تلخص ماتقوم به النواة أثناء التشغيل و بعد هذا يدخل النظام إلى الواجهة الرسومية إلى هنا يكون إنتهى دور البيوس BIOS وتباشر عملك والأن هناك برامج و Process تعمل وذلك نتج عن ربط العتاد اللازمة بالبرنامج ياترى برأيك من عمل هذا ؟ أنا سأجيبك طبعا النواة تقوم بربط البرامج بالعتاد وتعطي لكل برنامج حقه من الرام و البروسيسور و السواب لكي تعرف البرامج التي تعمل أكتب في الطرفية حقه من الرام و البروسيسور و السواب لكي تعرف البرامج التي تعمل أكتب في الطرفية ...

ps -A

ps –A							
			ubuntu@ubun	tu: ~			
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>∨</u> iew <u>T</u> erminal	<u>T</u> abs <u>H</u> elp				
7692	?	00:00:00	ssh-agent		^		
7695	?	00:00:00	dbus-launch				
7696	?	00:00:00	dbus-daemon				
7699	?	00:00:00	pulseaudio				
7702	?	00:00:00	gconf-helper				
7704	?	00:00:00	gconfd-2				
7712	?	00:00:00	seahorse-agent				
7716	?	00:00:00	gnome-keyring-d				
7719	?		gnome-keyring-d				
7720			gnome-settings-	هذا ثاتج الأمر			
7745	?	00:00:00	5	3.5. 2			
7761	?		gvfs-fuse-daemo				
7808	-		gnome-screensav				
7809		00:00:00					
7810			compiz-decorato				
7812			gtk-window-deco				
7813			gnome-panel				
7814			nautilus		≡		
7817			bonobo-activati				
7827			gvfs-hal-volume				
7829			gvfs-gphoto2-vo				
7835	?	00:00:00	trashapplet		~		

ومن أجل معرفة كيف تتعامل النواة مع العتاد والمستخدم نقترح عليكم هذا المخطط أرجو أن يكون واضح للأسف لا يمكنن شرحه لأنه كبير جدا وهناك أشياء أجهلها ما هي ؟



1.2 أنواعها:

يمكن أن نميز عدة أنواع من الأنوية نذكر على سبيل المثال:

monolithic kernel : (النواة الأحادية)

هذه هي التي تستعملها توزيعات اللينكس بكثرة

ميزات هذا النوع:

- بها عدد كبير من تعاريف الأجهزة
- ـ سرعة عالية بسبب تعاملها مع الذاكرة مباشرتا
 - استقرار لا مثيل له

لكن لك الأشيئ عيوب فلهذه النواة نصيب من

العيوب:

- معقدة جدا في برمجتها
- لو حدث خطآء وحد في جزء من النواة يختل النظام كله
- عند إضافة أي موديل لهذا النوع من الأنوية يجب إعادة تجميع النواة من جديد لكي تعمل كما يجب

(النواة المصغرة): Microkernels

هذا النوع من الأنوية تكون ملفات مقسمة إلى أجزاء حيث إذا حدث خطاء في جزء معين فلن يتذرر النظام بالكامل هذه هي الخاصية الرائعة في هذا النوع لكن هذه الخصية تسبب بطئ في النظام لأنها تقوم بالإتصال بين الأجزاء الأخر مما يأخذ مساحة كبيرة من المعالج

2.2 كيف تتعامل مع العتاد:

ياترى كيف تتعرف النواة على العتاد ؟ تعريفات العتاد أو بما تسمى (Modules) ويقابلها في الوندوز (Driver) طبعا هذه تعمل في الخفاء المستخدم لا يلاحظ عملها لكنها شبكة من المتاهات تقوم بتعريف الأجهزة المتواجدة حتى يسهل إستخدامها ولكي تتعرف على العتاد الموجد على جهازك أكتب في الطرفية Terminal


Ismod

		buntu@ubuntu: ~	- X
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>Terminal</u> <u>Tabs</u>	<u>H</u> elp	
crc t10dif	9984	1 sd mod	^
libusual	27156	1 usb storage	
sr mod	22212	0	
cdrom	43168	هذا ثاتج الأمر 1 sr_mod	
sg	39732	0	
sata sis	13444	2	
pata sis	18436	1 sata sis	
pata acpi	12160	0	
ehci_hcd	43276	0	
ohci_hcd	31888	0	
sis900	27904	0	
mii	13440	1 sis900	
ata_generic	12932	0	
usbcore 1488		<pre>5 usb_storage,libusual,ehci_hcd,ohci_hcd</pre>	
libata	177312	4 sata_sis,pata_sis,pata_acpi,ata_generic	
scsi_mod	155212	<pre>5 usb_storage,sd_mod,sr_mod,sg,libata</pre>	1000
dock	16656	1 libata	
thermal	23708	0	≡
processor 421		1 thermal	100
fan	12548	0	
fbcon	47648	0	
tileblit	10880	1 fbcon	~

إذا أحببت أن تحذف أحد التعاريف أكتب في الطرفية

rmmod

متبوعة بإسم العتاد الذي تريد حذفه



3 - ترقية النواة:

والأن يجول في رأسك يا ترى هل Kernel دائما ثابتت لا تتغير نسخها أن سأجيبك بالطبع تتغير فكل مرة تصدر نسخة يكون هناك عليها تطوير . تابع معى إن شاء الله نعرف كيف نرقيه للإصدار الجديد .

1.3 معرفة إصدار نواتك والإصدارات المتاحة:

ومن أجل معرفة إصدار نواتك أدخل للـ Terminal الطرفية وكتب الأتي: uname -a




ومن أجل معرفة أخر إصدار للنواة أكتب في Terminal الطرفية الأتي: هذه خدعت الأخ مسلم عادل سرقتها منه خد

finger finger@kernel.org



أو يمكنك زيارة موقع الأتي لمعرفة أخر إصدار www.kernel.org



ملاحظة : دائم الخيار الأمثل هو النسخة المستقرة Stable لأنها تكون خالية من الأخطاء تقريبا فالكمال لله عز وجل

2.3 الترقية بواسطة مدير الحزم:

والأن بعد أن عرفت إصدار نواتك ولم تكن مطابق للنواة الجديدة المتوفرة ياترى ماذا ستفعل طبعا ستقوم بتحديثها لكن كيف ؟

الطريقة السهلة هنا هي البحث عن النواة في مدير الحزم لتجد أخر إصدار منها وعادي تقوم بالتنصيب لكن هذه الطريقة فاشلة لا تمكنك من التحكم في النواة كما تقيدك بقيود. أنظر الصورة:


نكتب في المكان المخصص للبحث إسم النواة وبعدما نجدها نقوم بتثبيتها عادي كأي برنامج



3.3 الترقية من سطر الأوامر:

إذا يا إقبال كل الطرق لا تأدي إلى حل فما هي أحسن طريقة يا إقبال أن أقول لك وهي: - عمل ملف Config. بنفسك للنسخة التي حملتها حيث يمكن أن تغير ما يحل لك فيها - أو تحميل باتش للنسخة القديمة من أجل تريقيتها


الأن سنقوم بشرح الخيار الأول والمتعلق ببناء اللنواة من 0 إذا جهز نفسك سننطلق أغلق الباب وضع حزام الأمن كأول خطوة نبداء بها وهي تحميل أخر نسخة من النواة وذالك من الموقع الرسمي وبذالك بالضغط على الحرف F الموجود بجنب أحد النسخة التي تريدها وذالك موضح في الصورة



بعد أن حملت النواة قم بفك الضغط عن الملف كما هو موضح في الصورة إخترت هذه الطريقة للمريقة للمريقة للمريقة للمريقة للمريقة الأكواد المريقة المر




وندخل لمجلد النواة بعد أن فككنا الضغط عنها:



1.3.3 عمل كونفيج للنواة:

بعدها نقوم بتهيئة النواة بواسطة الكود التالي : make config



لكن هذا الأمر يتطلب منك أن تكون تعلم كل كبير وصغيرة في النظام حيث سيسائك عن العديد من الخيارات إذا كنت تود تفعيلها أو لا ومن أجل تفادي هذا الكود هناك كود أخر أسهل منه بكثير يتيح لك عمل إعدادة إفتراضية مناسبة لجهازك:

make defconfig



ومبروك عليك تم عمل ملف الكونفيج بكل بساطة

- وهناك أيضا طريقة أخر وهي نقل ملف الـ Config. الموجد في النسخة القديمة إلى ملف الذي حملناه ونقوم بتنفيذه ونتهينا لكن هذه أيضا طريقة غير نافعة وذلك بستعمال الأمر:

make oldconfig

والأن لكي نعدل على ملف النواة و من أجل التلاعب بالمديلات (Module) الموجد فيها (تعريفات الأجهزة والخصائص...) نستعمل الأتي :

make menuconfig make gconfig make xconfig

لكن هذه الأوامر تتطلب توفر بعض المكتابات كمكتبة Qt و GTK إذا حملهم كالتالي في الترمينال أكتب


sudo apt-get update




بعدها نثبت البرامج كالتالى:

sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install kernel-package sudo apt-get install gcc sudo apt-get install gcc-3.4 sudo apt-get install libncurses5 sudo apt-get install libncurses5-dev sudo apt-get install libqt4-mt-dev

والأن بعدما ثبتنا البرامج تابع معي أولا هذه في حالة make menuconfig حيث أننا نستعمل فقط لوحة المفاتيح للدخول إلى القوائم والتعديل عليها بما يناسب



في حالة إختيارنا make gconfig حيث تعتمد هذه الطريقة على الواجهة الرسومية وكما يعتمد هذا الأمر في عمله على توافر مكتبة + GTK وكما نلاحظ في الصورة أنه هناك قائمة منسدلة واحدة بها جميع الخيارة التي تتيح لك التحكم في جميع خيارات النواة



والأن مع إختيارنا لكود make xconfig نفس الشيئ مع سابقه إلى أن الفرق بينهما يكمن في المكتبة التي يستعملها كل واحد فيهما حيث هذا الأخير يستعمل مكتبة Qt أنظر الصورة :




وبعد أن عرفتك الأن بطرق التعديل على النواة عدل ما يحلو لك في نواتك لا أستطيع شرح كل الخيارات لأنها كثيرة

2.3.3 بناء النواة:

وجاء الأن دور بناء النواة وذلك بعد أن مرة بتهيئة وتعديل حيث أنه أسهل من هذا لا يوجد وكما أشرنا سابقا وأنت تعمل على مجلد النواة الجديدة أكتب الأتى:

Make



سهلة جدا أليس كذالك؟ الأن أنصحك بإحضار كأس قهوة أو أخرج لكي تتنشق هواء وتغير الجو لأن الأمر يتطلب وقت ويستنزف كل قدرة الكمبيوتر أريد أن أظيف شيئ مثلا وعلى سبيل المثال إذا لم تكن تريد الحصول على النتائج في نفس مجلد الشيفرة المصدرية للنواة وذالك من أجل الإبقاء على ملفات النواة الأصلية كما هي أدخل هذا الكود وكما قلنا وأنت في نفس المجلد

make O=~/home/ikbal/Bureau/ikbal

3.3.3 تثبيت النواة:

والأن أنصحك بأن تغير وضعيتك من مستخدم عادي إلى مستخدم جذر Root لأننا سنقوم بتثبيت النواة على النظام وهذا لكي لا يحدث أي خطاء أثناء التثبيت لأن بعض الملفات تحتاج صلاحية الجذر Root ومن أجل ذالك أكتب في الترمينال وكما قلت وأكرر وأنت داخل المجلد الذي يحوي على الشيفرة المصدرية لأن الكثير منكم ينسى هذا الأمر المهم لإستعمال الجذر أكتب قبل أي كود في Terminal الطرفية:

sudo

1.3.3.3 التثبيت بالطريقة الأتوماتيكية:

أول خطوة سنقوم بها هنا هي تثبيت الموديلات (يعني كل مايخص تعريفات العتاد ..) ولذالك نكتب في الترمينال وبكل بساطة :

sudo make modules_install



وبهذا سيكون قد أنشاء الموديلات في ملف معرف بالمسار التاالي: \lib/modules/kernel *******

حيث النجوم إصدار النواة النواة وهنا وأخيرا لا لا ليس أخير بقي علينا أن نثبت صورة النواة وذلك بإستعمال الأمر


sudo make install



تمكنن هذه الطريقة من إنشاء صورة جديدة في ملف البوت boot/ لكي نستطيع أن نختار أي إصدار نواة نريد إستعماله.

بقي التعديل على ملف محمل الإقلاع وهي أخر خطوة نعملها لكي نستطيع إختيار النواة عندما تبداء في تشغيل الجهاز من أجل ذالك ملاحظة هناك نوعين مشهورين من محمل الإقلاع هما grub و lilo لكي تعرف أي نوع تستعمل فيما يخص الأول إذهب إلى المسار boot وإذا وجدت ملف إسمه grub فهذا يعني أنك تستعمل محمل إقلاع من نوع grub وويدا يخص الثاني إذا وجدة في المسار etc ملف إسمه lilo.conf يعني أنك تستعمل محمل إقلاع من نوع والله إذا تابع معي إذا كنت تعمل على النوع الأول:

/boot/grub



ثم عدل على الملف menu.lst وذلك بواسطة الكود التالي: sudo gedit /boot/grub/menu.lst




أول ما ستدخل للملف ستجد سطور كثيرة المهم أدخل الكود التالى:

title ************
root (*****,0)
kernel /bzlmage-******* root=/dev/****** vga=0x0305

السطر الأول هو يعبر عن إسم الذي سيظهر لك في محمل الإقلاع ضعو في مكان النجوم إسم يشير إلى النواة المراد الدخول لها

السطر الثاني يشير إلى القرص الصلب بدل مكان النجوم بمكان القرص الصلب المنصب عليه التوزيعة لكي يقلع منه أنصحكم أن تكتب مثل التي هي في الخيارات الأخرى


السطر الثالث النجوم الأولى أكتب فيها إصدار النواة الجديدة النجوم الثانية ضعها مثل التي كانت في الخيارات السابقة



وبهذا نكون خلاص أنهينا العمل بالنسبة للذين عندهم محمل إقلاع من نوع grub

- والأن نمر إلى محمل الإقلاع الثاني المسمى بـ Iilo لكي نعدل عليه لكي يتعرف على النوة الجديدة المهم نفتح الملف lilo.conf الموجود في المسار etc) والأن بعد أن فتحت الملف قم بإضافة السطر التالي:

(الصورة قدمها لي الغالي سيف abaza)



image=/boot/bzlmage-******
label=*******
read-only
root=/dev/******

السطر الأول نستبدل النجوم التي فيه برقم إصدار النواة الجديدة السطر الثاني إسم النواة في محمل الإقلاع إستبدل النجوم بأي عنوان السطر الرابع ضع نفس إعدادت الخيارات الأخرى

2.3.3.3 التثبيت بالطريقة اليدوية:

كما نذكر أنه هناك طريقة أخرى لتثبيت النواة هذه الطريقة يدوية (يعني بدل الأمر make install الموجد في النواة المديدة إلى الدليل boot/ بالكود التالي

cp arch/i386/boot/bzlmage /boot/vmlinuz-*******

حيث النجوم هي رقم إصدار نواتك الجديدة بعد تنفيذ هذا الكود نأتي إلى الجزء الثاني من هذه المرحلة أيضا سنقوم بنقل ملف أخر وها هو الكود:



cp System.map /boot/System.map-*******

حيث كما أشرنا سابقا أن النجوم الموجودة في الكود تشير إلى إصدار النواة الجديدة



4.3.3 الترقية باستعمال باتش للنواة:

والأن عندي شك بأنك لم رأيت كل ما فعلناه قلت في نفسك ألى يوجد باتش يحدث النواة القديمة وأنتها الأمر أنا سأجيبك نعم يوجد لكن الطريقة الأول أفضل هي أمنة ومظمونة المهم يكمن سر الباتش في ترقية الملفات القديمة الطريقة بسيطة مثلا عندك كرنال المهم يكمن سر الباتش في ترقية الملفات القديمة الطريقة بسيطة مثلا عندك كرنال 2.6.26 ونريد تحديثها لنسخة 2.6.29 يجب علينا تحميل باتشين مختلفين هما 2.6.28 ثم 2.6.29 وكما أشرة سابقا نفضل الأنوية المستقرة لأنها مضمونة المهم أنا عندي حاليا 2.6.27 سأرقيها إلى 2.6.29 لذالك سأستعمل باتشين يلا نتابع نحمل الباتشين من موقع www.kernel.org وكما هو موضح في الصورة نضغط على حرف B




بعدها نضع كل واحد فيمهما في ملف لكي لا تختلط الأمور بعدها ندخل للترمينال ونحدد مكان الباتش مثلا أنا موجد على سطح المكتب:

cd /home/ikbal/Bureau/path_1



وبعدها نفك الضغط كما في الصورة



ثم نطبق الباتش بالكود التالي:

sudo patch -p1 < /home/ikbal/Bureau/path_1/2.6.28-rc2mm1

حيث الجزء الذي يبداء من / هو الملف وأين يوجد وبهذا سترى بعض السطور تنسدل تقوم بتحديث تلك الملفات



ومبروك عليك تم كل شيئ أعد تشغيل الكمبيوتر وتمتع بالتحسينات المضافة للنواة

الخاتمة

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكتيب رغم الدراسة لكن بفضل الله أتمته أرجو من كل من إستفاد منه الدعاء لي ولوالدي ما تيسر وشكرا لكم كان معكم العرابي محمد إقبال من الغالية الجيل ئر